

نقش پرستار در مایع درمانی

شیواسادات بضم پور*

■ چکیده

پرستار، برای آگاهی هرچه بیشتر از اصول مایع درمانی، لازم است بخوبی با انواع سرمها، اثرات درمانی و نیز موارد استفاده آنها، آشنای باشد.

از جمله اصول مایع درمانی: سرعت مناسب تزریق، نوع سرم و ترکیبات آنها و عواملی که بر روی انتخاب سرم مناسب اثر می‌گذارد، مقاومت اسمولاریتی و اسمولالیتی و نیز استفاده از قرمول استاندارد است.

دانستن غلظت مایعات بدن بیمار و یا سطح مایعات راهی برای تعیین محلول تزریقی در هویتگذاری ویژه است از طرقی عشاء سلولی قابلیت نفوذ پذیری دارد. بنابراین می‌تواند به محیطی که غلظت و یا اسمولاریتی بالا دارد انتقال یابد.

سرعت مناسب برای تزریق هر محلول (سرم) بستگی به چندین عامل دارد که شامل شرایط بیمار و نوع محلول تزریقی است. شرایط ویژه بیمار شامل وزن، بروند و ادراری تنازع آزمایشگاهی، عملکرد کلیوی، طول مدت بیماری و بررسی تورگور پوستی است.

■ کلید واژه‌ها: مایع درمانی، نقش پرستار، اسمولاریتی، اسمولالیتی

■ مقدمه:

و یا شرایطی نظیر نارسائی قلبی و کلیوی وجود دارد، تزریق باید کمتر از 2 ml/min باشد. مقدار معمول برای جایگزینی مایعات از دست رفته 3 ml/min است. چنین سرعتی، زمان کافی را برای انتشار مایع به فضای خارج رگ و پرهیز از افزایش حجم درگردش یا افزایش حجم خون که می‌تواند منجر به دیورز شود را فراهم می‌کند (۲).

البته، پرستاران به هنگام مشاهده علائم افزایش حجم خون باید سریعاً سرعت سرم را به $K.V.O$ (۵ تا 6 قطره در دقیقه) تبدیل نمایند و پزشک را مطلع سازند. مقدار مناسب برای تزریق هر سرمی به عواملی نظیر شرایط بیمار و نوع محلول مورد استفاده بستگی دارد. منظور از شرایط بیمار در نظر گرفتن سن، وزن، برونو ده ادراری، نتایج آزمایشگاهی، عملکرد کلیوی، طول مدت بیماری و تورگور پوستی است (۳).

انواع سرمها و ترکیبات موجود در آنها:

دانستن نوع سرم و ترکیبات آنها نیز مهم است. در ذیل جدولی است که میزان آنسیونها و کاتیونهای بعضی از محلولها را معلوم نموده است (۲).

دانستن خصوصیات و اثرات احتمالی مایعات درمانی، تأثیر شگرفی، بر روی شرایط بیمار می‌گذارد، بطوریکه گاهی می‌تواند، باعث حفظ جان بیمار شود. برای آگاهی هر چه بیشتر از اصول مایع درمانی، لازم است که پرستار بخوبی با انواع سرمها و اثرات درمانی و نیز موارد استفاده آنها آشنا باشد.

دستور شروع مایع درمانی توسط پزشک داده می‌شود گاهی بسیاری از پزشکان تا آماده شدن جواب آزمایشات بیوشیمی، هیچگونه سرمی نمی‌دهند. در حقیقت دستور شروع سرم، نوع آن و سرعت تجویز بعهده پزشک معالج، می‌باشد. اما این امر به منزله آن نیست که پرستاران هیچگونه دخالتی در مایع درمانی، نداشته باشند. پرستار باید با اصول کلی مایع درمانی آشنائی کافی داشته باشد. سعی بر این است که در این مقاله به اصول کلی آن پرداخته شود (۱).

■ سرعت تزریق

تزریقات بندرت با سرعتی بیش از 4 ml/min تجویز می‌شوند. اگر تزریق بطور مداوم ادامه دارد

نوع محلول	کاتیونها				آنیونها				گلوکز g/l
	Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	NH4	Cl	HCO ₃	PO ₄	
DW %۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰
DW %۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰
N/S	۱۰۴	-	-	-	-	۱۰۴	-	-	-
Ringer	۱۴۷	۴	۴	-	-	۱۰۰	-	-	-
Ringer. lactate	۱۳۰	۴	۳	-	-	۱۰۹	۲۸	-	-
D%۵/D%۴۰	۷۷	-	-	-	-	۷۷	-	-	۵۰
D%۵/S%۰/۲	۳۴	-	-	-	-	۳۴	-	-	۵۰

□ اسمولالیتی

اصطلاح بعدی اسمولالیتی است. منظور از اسمولالیتی تعداد ذرات حل شده در هر کیلوگرم آب یا غلظت املاح در ۱۰۰۰ گرم آب می‌باشد. بعبارتی دیگر، مفهوم متراff اآن غلظت مایعات بدن است. اسمولالیتی همان تونوستی است. دامنه طبیعی غلظت مایعات بدن بین ۲۷۵mosm/kg تا ۲۹۵ است. (به ممین علت معمولاً دو کلمه اسمولاریتی و اسمولالیتی را به جای یکدیگر و یا متراff با هم، استفاده می‌کنند) اگر اسمولالیتی سرم بیمار بیش از ۲۹۵ mosm/kg باشد (یعنی تعداد املاح و غلظت آن زیادتر از حد معمول است) بیمار دهیدراته است و اگر اسمولالیتی سرم وی کمتر از ۲۷۵mosm/kg باشد. افزایش حجم یا هایپرولمی دارد. بیشترین الکترولیتی که در ایجاد اسمولالیتی نقشی دارد، سدیم است.

ذرات دیگر به ترتیب اوره و گلوکوز مستند. اندازه گیری سدیم نسبت به سایر مواد حل شده، آسانتر است. زیرا مقدار آن فراوان بوده و براحتی در پلاسما اندازه گیری می‌شود. مقدار سدیم سرم نشانگر کل سدیم موجود در مایعات خارج سلولی نیست، بلکه رابطه مقدار آب و سدیم حل شده را نشان می‌دهد. برای درک بهتر ۲ لیوان آب یکی پر و دیگری نیمه پر را در نظر بگیرید. اگر به هر یک از انها یک قاشق نمک اضافه شود. لیوان نیمه پر مزه شور تر خواهد داشت در حالیکه مقدار نمک آن برابر با لیوان پر است.

با استفاده از فرمول استاندارد نامبرده در ذیل می‌توان، اسمولالیتی سرم بیمار را تعیین و محلول سرمی مناسب را با اطمینان برای درمان

□ اسمولاریتی

دانستن غلظت مایعات بدن و سرمها یکی از روشهای تعیین محلول تزریقی مناسب با توجه به شرایط خاص بیمار است. لذا آشنائی پرستاران با اصطلاحات مایع درمانی از دیگر مسائلی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. از جمله این اصطلاحات اسمولاریتی است، که تعریف لغوی آن عبارت است از غلظت تمام ذرات حل شده در یک لیتر محلول، برای درک بهتر این تعریف می‌توان اسمولاریتی را متراff با قدرت مکش (Power) در نظر گرفت (۳).

غشاء سلولی نسبت به مایعات قابلیت نفوذپذیری دارد. بطوزیکه طبق قانون اسمنز، آب به محیطی که غلظت آن بیشتر است، انتقال می‌یابد. اسمولاریتی پلاسما بین ۲۷۵mosm/l تا ۲۹۵ است و سرمها یا محلولهای تزریقی را بر حسب نزدیکی اسمولاریتی آنها به پلاسما طبقه‌بندی می‌کنند. اگر اسمولاریتی محلول تزریقی بین ۲۷۵-۲۹۵mosm/l باشد به آن محلول ایزوتونیک و به کمتر از ۲۷۵mosm/l محلول هیپوتونیک و بالاتر از ۲۹۵mosm/l محلول هایپertonیک می‌گویند (۴).

با خواندن برچسب روی سرم می‌توان، متوجه شد که سرم مورد نظر شما، دارای چه نوع اسمولاریتی است. بعنوان مثال سرمی با اسمولاریتی ۳۰۰mosm/l، قدرت مکش بالاتر دارد و به راحتی می‌تواند مایعات را از فضای خارج رگ به درون رگ بکشد و یا بر عکس اگر سرم یا محلول اسمولاریتی پائین داشت قدرت مکش ضعیفی دارد و به راحتی از فضای درون رگ به خارج رگ منتقل می‌شود (۳).

۴۵٪ ساعتی ۷۵۰۰ را می‌دهد. زمانیکه علت تجویز سالین ۲۵٪ پرسیده می‌شود. جواب این است که نرمال سالین حاوی سدیم بیشتری است و با توجه به سابقه نارسانی احتقانی قلبی امکان تشدید بیماری مطرح می‌شود. اما در مجموع تزریق چنین سرمی برای بیمار مناسب است؟

مثال ۱: ۴۵٪ دارای اسمولاژی برابر سالین ۱۵۰mosm/l است و یک محلول آیزوتونیک یا هیپوسومولار است و یعنی قدرت مکش ضعیف داشته و از درون رگ به خارج آن کشیده می‌شود. از طرفی اسمولاژی بیمار (طبق فرمول) نشانه کمبود حجم درون رگی است. اگر سرم ۴۵٪ تجویز شود، بیمار دهیدراته تر می‌شود. پنطرب می‌رسد استفاده از یک محلول آیزوتونیک نظیر نرمال سالین بهتر از سالین ۴۵٪ باشد. البته سرمی نظیر رینگرلاکتان که آیزوتونیک است برای شرایط بیمار (با وجود بیماری نارسانی احتقانی قلب) مناسب نیست. زیرا کبد این بیماران نارسا است و ثوانی تبدیل لاکتان به بی کربنات را ندارد و همین امر سبب کاهش بیشتر فشار خون و بروند ده ادراری وی می‌شود.

مثال ۲: مردی ۷۶ ساله در بخش بعد از مراقبتها (Post C.C.U) ویژه قلبی بستری است. فشار خون وی ۱۴۰/۱۲۰mmHg است تورگوز پوستی ضعیف و غشاء موکوسی خشک دارد. $150\text{ meq/l} = \text{سدیم} = ۱۲۹\text{ mg/dl}$ ازت اوره خون است.

از سه روز قبل احساس ناخوشی داشته و به جای روزی ۱ قرص فورسمايد روزی ۳ قرص مصرف می‌کرده. سرم تجویز شده برای وی

شروع کرد (۳۰۰ml)

اگر قند خون طبیعی باشد.

میزان سدیم سرم $\times ۲ = \text{اسمولاژی}$

اگر قند خون طبیعی نباشد.

(۲/۲: میزان نیتروژن اوره خون) + (۱/۱: میزان

قند) + (میزان سدیم سرم $\times ۲ = \text{اسمولاژی}$

مثال

برای درک مطلب به مثال های ذکر شده در زیر توجه کنید:

مثال ۱: پرستار بخش ICU با بیمار ۹۵ ساله ای که دریافت $DW/5.5\text{ ml/hr}$ کرده در حالیکه آزمایشات وی $BUN = ۱۰\text{ mg/dl}$ و $FBS = ۱۰.۸\text{ meq/l}$ و $Na = ۱۲۰\text{ mg/dl}$ میباشد. آیا پنطرب شما سرم تجویزی مناسب است. طبق فرمول اسمولاژی، مقدار اسمولاژی بیمار 25.0 mosm/kg می‌شود که نشانه افزایش حجم مایعات در گردش خون است در حالیکه سرم قندی ۵٪ نیز یک محلول آیزوتونیک است و محلول آیزوتونیک قدرت مکش مایعات از خارج رگ به درون و بالعکس راندارد. در واقع مایع تجویزی در رگ باقی می‌ماند و از طرفی خود بیمار حجم در گردش بالاتی دارد. پس دادن این سرم شرایط بیمار را بدتر می‌کند.

مثال ۲: خانم ۷۵ ساله ای در ICU با تشخیص اختلال عفونی و دهیدراتاسیون بستری شده است. فشار خون وی $70/30\text{ mmHg}$ ، تبعض دقیقه ۱۲۰ و بروند ده ادراری کمتر از ۳۰ cc/hr است. جواب آزمایشات وی $10.8\text{ mg/dl} = \text{سدیم} = ۱۲۰\text{ meq/l}$ قند $= ۶۰\text{ mg/dl} = \text{نیتروژن اوره می‌باشد. در تاریخچه پزشکی او سابقه نارسانی احتقانی قلب (C.HF) دیده می‌شود. پزشک دستور سالین$

به بیمار محلول قندی ۵٪ همراه با نرمال سالین است.

این سرم، یک محلول هیپرتونیک یا هایپراسمولار است، یعنی قدرت مکش آن زیاد است. دادن این سرم مشکل ادم سلولی را بهبود می‌بخشد از طرفی بعلت انتقال مایع از خارج رگ به درون رگ مشکل فشار خون پائین و در نتیجه کاهش حجم ادرار بیمار نیاز اصلاح می‌شود (۱۹).

■ نتیجه گیری:

پرسنل امنیتی که در حال اجراء مراقبتهای اولیه برای بیماران هستند، باید بیمار را در طی سرم درمانی شدیداً تحت کنترل قرار دهند. بطوریکه پیشرفت بهبودی وی را مدنظر قرار داده و مطمئن شوند سرم تجویزی برای وی مناسب بوده باشد. در جدول ذیل اسمولاریتی سرمها عنوان شده است (۲۰).

محلول دکستروز ۵٪ و سالین ۴۵/۰٪ ساعتی ۵۰ میلی لیتر بوده که همراه با داروهای ضد فشارخون برای وی شروع شده بود.

در اینجا نیز سرم تجویزی، یک سرم هایپرتونیک است (یعنی قدرت مکش بالا دارد و مایعات را از فضای خارج رگ به درون رگ می‌کشد) بیمار دارای تورگور پوستی ضعیف است و طبق محاسبه اسمولاریتی وی ۳۱۹mosm/kg می‌شود. استفاده از این سرم باعث دهیدراته ترشدن سلولها می‌شود. از طرفی فشار خون بیمار را بیشتر از قبل افزایش می‌دهد. بنظر می‌رسد یک سرم هیپوتونیک برای این بیمار مناسب باشد.

مثال ۲: بیماری که بخشی از کولون وی را برداشته‌اند و در ICU بستری است فشار خون وی با تجویز دو پامین ۸meq/kg/min حدود ۱۸۰/۴۰mmHg است تبعن دقیقه ۱۲۰ می‌باشد و شدیداً کاهش حجم ادرار دارد و ادم حمومی در سراسر بدن وی مشاهده می‌شود. سرم تجویز شده

محلولهای ایزو تونیک	محلولهای هیپوتونیک	محلولهای هایپر تونیک
۲۷۵-۲۹۵mosm/l	<۲۷۵mosm/l	>۲۹۵mosm/l
نرمال سالین	% ۰/۴۵	دکستروز ۵٪ در نرمال سالین
رینگر لاکتات	% ۲/۵	دکستروز ۵٪ در رینگر لاکتات
دکستروز ۵٪	% ۰/۳۳	دکستروز ۵٪ در سالین % ۰/۳۳
		دکستروز ۱۰٪

References:

- 1- taylor, Carol. etal. *Fundamentals of Nursing*. Philadelphia. J.B lippincot Co 1998.
- 2- Phipps, Wilma, etal. *Medical Surgical Nursing*. Philadelphia Forth edition. Mosby year Bookinc. 1991
- 3- Luckman . Joan. & Sorensen . Karen. *Medical Surgical Nursing* Philadelphia Second Edition. W.B. Saunders Co.1980
- 4- Casparis Confrolio, laura " Would you hang these Iv solution"? *A.J.N.* June 1995. Vol:9s No: 6 PP: 37-39
- 5- Brunner, Lillian . S and Suddarth, Smith. *Text Book of medical Surgical Nursing*.Philadelphia J.B.Lippincot, 1997

Nurse's Role in fluid therapy

Shiva.S.Bassampour

Abstract:

Nurses must know about effect and indication of I.V-Fluid Therapy.

Principles of IV.Fluid therapy consist of:

Appropriate solutions and the rate of administration of fluid, types of parenteral solutions and the factors that indicate whether a solution is appropriate or not, definition of smolarity and smolality and how to use the standard formula.

Knowing a patient's body fluid concentration , or fluid status, is one way to determine how I.V solutions will infuse in specific situations.

Cellular membranes are permeable, water will shift into a compartment with a higher concentration or osmolarity. The appropriate rate to infuse a solution depends on several factors, including the patient's condition and type of solution. Other specific considerations of patients include: weight, urinary output, laboratory values, kidney function, length of illness, and assessment of skin turgor.

Key word : Fluid therapy, Nurse's Role, smolarity, smolality